



Referência rápida

Propriedades

ErroPersonalizado

Determina um erro personalizado para ser passado na eventualidade de uma excepção. Se não atribuir um valor a esta propriedade, será assumida a mensagem de erro padrão.

Nota: Tenha em conta, para a construção dos seus erros personalizados, que:

%%msg%% será substituído por a descrição do erro original

%%ligacao%% será substituído por o nome da ligação de onde a excepção surgiu

ErrosParaLog

Determina se os erros ocorridos contam como uma entrada para o log, se activo.

LancarExcepcoesAosErrosDaDB

Determina se deve lançar excepções a erros provenientes dos motores de base de dados. Se preferir não lançar excepções serão disparados eventos.

LancarExcepcoesDoGestor

Determina se deve lançar excepções a erros provenientes gestor de ligações. Se preferir não lançar excepções serão disparados eventos.

ManterLog

Determina se deverá manter-se um log das acções ou não.

Métodos

AdicionarLigacao

Adiciona uma nova ligação ao gestor de ligações, discriminando o tipo do motor a utilizar e o nome de identificação dessa ligação.

AdicionarParametro

Adiciona um novo parâmetro ao motor, se este suportar parâmetros. Os parâmetros são limpos a cada execução de query com ou sem sucesso.

Configurar

Configura os motores com os dados necessários para o seu funcionamento. Este método é overloaded para ir de encontro com todas as configurações.

DevolverUltimasEntradasDoLog

Devolve as últimas n entradas do log, se este estiver a ser mantido. Se não fornecer valor para o número de entradas, serão devolvidas todas.

Executar

Executa a query dada através do motor da base de dados no motor indicado. Este método é overloaded para ir de encontro com todas as configurações.

LimparLog

Limpa completamente todas as entradas do Log.

RemoverLigacao

Remove uma ligação do gestor de ligações através da sua identificação.

Testar

Testa a ligação com a base de dados através do motor indicado.

TipoDaLigacao

Devolve o tipo de motor através da sua identificação.

Informações adicionais sobre cada argumento podem ser encontradas e são transmitidas através da IDE

Eventos

ErroGestor

Disparado quando surge uma excepção vinda do gestor.

ErroDB

Disparado quando surge uma excepção vinda do gestor.